Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows XP.



### 1.Öppna "Kontrollpanelen".

Den här guiden beskriver hur du gör inställningarna i din dator för att kunna använda din bredbandsanslutning.

Det som du först måste göra är att ändra inställningen för ditt nätverk (gäller även dig som sitter ensam på en dator till exempel hemma).

Starta datorn. Se till att den är ansluten till ditt ADSL-modem.

ADSL-modemet skall sedan vara kopplat till första telefonjacket i huset.

Om det inte sitter där, så brusar det i övriga telefoner i huset.

Tänk på att modemet måste vara påslaget.

Gå in under startmenyn. Välj "Kontrollpanelen".



# 2.Välj "Nätverks- och Internetanslutningar".

I Kontrollpanelen väljer du "Nätverks- och Internetanslutningar".



### 3.Klicka på "Nätverksanslutningar".

I "Nätverks- och Internetanslutningar" klickar du för "Nätverksanslutningar".



**4.Klicka på ''Anslutning till lokalt nätverk''.** Klicka på "Anslutning till lokalt nätverk".



5. Klicka på "Ändra inställningarna för den här anslutningen".

Klicka på "Ändra inställningarna för den här anslutningen" under menyn "Nätverksaktiviteter".

Simon.	Autentisering Avancerat
Anslut	med:
10	3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C905C-
Den h	Konfigurera ir anslutningen använder följande objekt:
Den h	Konfigurera ir anslutningen använder följande objekt: Client For Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks

#### 6.Klicka för "Internet Protocol (TCP/IP)".

Klicka för "Internet Protocol (TCP/IP)". Klicka sedan på knappen "Egenskaper".

Almänt	Alternativ konfiguration	
IP-inst funktio IP-inst	ilningar kan tildelas automatiskt om nälverket n. Annars måste du fråga nälverksadministrati: ilningar.	t stöder denna ören om rält
ΘE	rhåll en IP-adress automatiskt	
OA	nvänd följande IP-adress:	
IP-a	diess	
Nat	nask.	
Star	idard-galeway:	
ΘE	rhåll adress till DNS-servern automatiskt	
OA	nvänd följande DNS-serveradresser.	
Ons	kad DNS-server.	
	matic DAIS conver	

### 7. Ändra inställningar under fliken "Allmänt".

Klicka i "Använd följande IP-adress".

Skriv in IP-adress i fältet "IP-adress" enligt tilldelade uppgifter "IP adress".

Skriv in IP-adress 255.255.255.0 i fältet "Nätmask".

Skriv in IP-adress i fältet "Standard-gateway" enligt tilldelade uppgifter "Default-gateway".

Klicka i "Använd följande DNS-serveradresser" Skriv in IP-adress 213.50.29.170 i fältet "Önskad DNS-server". Skriv in IP-adress 213.50.29.180 i fältet "Alternativ DNS-server".

Klicka "OK" för att komma tillbaka till "Egenskaper för anslutning till lokalt nätverk".

Klicka "OK" för att komma tillbaka till "Nätverksanslutningar".



# 8. Stäng fönstret "Nätverksanslutningar".

Stäng fönstret "Nätverksanslutningar" genom att klicka på det röda krysset uppe i det högra hörnet.

Då var inställningar utförda i Windows XP, för att kunna köra Internet via ADSL mot HoforsNet.

Installationsanvisning för anslutning via ADSL mot HoforsNet i Windows 95, 98 och <u>ME.</u>



1. Öppna "Nätverk" under Kontrollpanelen

Den här guiden beskriver hur du gör inställningarna

i din dator för att kunna använda din bredbandsanslutning.

Det som du först måste göra är att ändra inställningen för

ditt nätverk (gäller även dig som sitter ensam på en dator till exempel hemma).

Starta datorn. Se till att den är ansluten till ditt ADSL-modem. ADSL-modemet skall sedan vara kopplat till första telefonjacket i huset. Om det inte sitter där, så brusar det i övriga telefoner i huset. Tänk på att modemet måste vara påslaget. Gå in under startmenyn. Välj "Inställningar" och "Kontrollpanelen". Under "Kontrollpanelen" dubbelklickar du på "Nätverk".

Foljande galverkskomponenter finns installerade: Klent för Microsoft-nätverk Big 3Com 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C9050 TCP/IP	XIX
Klient für Microsoft niktverk  Scom 3C920 Integrated Fast Ethernet Controller (3C9050  TCP/IP	xtx
Scon 3C320 Integrated Fast Ethernet Controller (3C9050 TCP/IP	STX
ТСРИР	
	na 🕅
	-
	- 1
Lagg til La bort Egenskape	
Primär nätverksinloggning:	
Kient fris Microsoft pätverk	-
	_
El este deixendelaires	

### 2.Välj fliken "Konfiguration".

Välj fliken "Konfiguration".

Markera "TCP/IP" för ditt nätverkskort, som är anslutet till ADSL-modemet. Klicka därefter på knappen "Egenskaper".

Bindningar	Ava	ancerat	N	etBIOS
DNS-konfiguration	Gateway	WINS-kor	figuration	IP-adress
nätverket inte autorr nätverksadministratio	atiskt tildelar li iren tildela dig	P-adresser ka en adress sor	n n du måste	
enge manuelt i neda	instäende ruta. ress automatisk	ज		
enge manuelk i neda	enstäende ruta. ress automatisł ress	9		
G Ethål en IP-ad G Ange en IP-ad [P-edress:	ress automatis ress	g 		

### 3.Välj fliken "IP-adress".

Klicka i "Ange en IP-adress".

Skriv in IP-adress i fältet "IP-adress" enligt tilldelade uppgifter "IP adress". Skriv in IP-adress 255.255.255.0 i fältet "Nätmask".

Välj sedan fliken DNS-konfiguration.

enskaper för TCP/	P	.32		?
Bindningar DNS-konfiguration	Ava Gateway	ancerat   WINS-konfig	Ne uration	tBIOS IP-adress
C Inaktivera DNS Aktivera DNS ⊻ärd: Sökordning för DNS	<u>D</u>	omän:		
· ·		Lägg till I a bort		
Sökordning för dom	vänsuffix ·	Lägg till Ta bort		-
	1,2		K T	Avbryt

Klicka i "Aktivera DNS". Skriv in något enkelt datornamn i fältet "Värd" (som helst inte innehåller åäö).

Skriv in IP-adress 213.50.29.170 i fältet "Sökordning för DNS-servrar". Tryck på knappen "Lägg till". Skriv in IP-adress 213.50.29.180 i fältet "Sökordning för DNS-servrar". Tryck på knappen "Lägg till".

Bindningar	Ava	ncerat	NetBIOS	
DNS-konfiguration	Gateway	vay WINS-konfiguration		
Den gateway som st standard-gateway. D listan.	år först i listan k atorerna anvär	ommer att vara nds i den ordning Lägg till	de står i	
		<u>]a</u> bort		

Välj nu fliken Gateway.

Skriv in IP-adress i fältet "Ny gateway" enligt tilldelade uppgifter " Default-gateway ".. Tryck på knappen "Lägg till".

Tryck på knappen "OK" för att komma tillbaka till "Nätverk".

Klicka på "OK" igen.

Klicka därefter på "OK" i dialogrutan för att få eventuella ändringarna att börja gälla efter omstart av datorn.

Du kan få en fråga om att lägga i en cd för att installera drivrutiner för Windows 95, 98 eller ME. Lägg då i cd:n och klicka för "OK". Datorn kommer att starta om efter detta.

Då var inställningar utförda i Windows 95, 98 och ME, för att kunna köra Internet via ADSL mot HoforsNet.